

# AUDITSOFT®

## PREMIER SERVEUR



EDITIONS  
FRANCIS LEFEBVRE

# SOMMAIRE

## INSTALLATION DU LOGICIEL

Avant l'installation

1. Préparation de l'installation
2. Installation
3. Activation du serveur
4. Paramétrage du serveur

## MISE À JOUR DU LOGICIEL

Avant la mise à jour

1. Préparation de la mise à jour
2. Mise à jour

「INSTALLATION DU LOGICIEL」

AUDITSOFT®

PREMIER SERVEUR

## AVANT L'INSTALLATION

### ATTENTION

AUDITSOFT® PREMIER ne doit pas être présent sur le poste où est installé AUDITSOFT® PREMIER SERVEUR.

#### Points à vérifier avant l'installation

- 1 - Vous devez pouvoir accéder au disque dur.
- 2 - Vous devez posséder les droits d'administrateur.
- 3 - Vous devez disposer d'une connexion Internet.
- 4 - Toutes vos applications doivent être fermées.
- 5 - Vous disposez de votre N° CLIENT.

# 1. PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

## Configuration requise

- Processeur : 2 GHz ou supérieur
- Mémoire vive : 3 Go minimum
- Espace disque disponible : 100 Go
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® Serveur 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 ou versions ultérieures
- Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits)

## 2. INSTALLATION

### AVERTISSEMENT

#### **Installation de Microsoft .NET Framework 4.6**

Dans le premier temps de l'installation de votre produit AUDITSOFT®, lorsque vous lancerez l'exécution du setup (cf. procédures d'installation ci-dessous), une installation de Microsoft .NET Framework 4.6 peut s'effectuer.

À la fin de l'installation de Framework 4.6, votre poste redémarrera et l'installation d'AUDITSOFT® se lancera automatiquement.

À partir de la Landing Page : <http://www.efl.fr/auditsoft>

Cliquez sur le bouton « **J'installe** » pour lancer l'installation du produit.

Cliquez sur le bouton « **Exécuter** » pour lancer l'installation de la mise à jour.

L'installation se fait automatiquement au bout de quelques secondes.

Avec le navigateur Mozilla, cliquez sur le bouton « **Enregistrer** » pour copier le fichier **AUDITSOFT\_PREMIER\_SERVEUR.exe** sur votre disque dur.

Double-cliquez sur ce fichier et laissez-vous guider pour l'installation.

À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « Tout le monde ».

### 3. ACTIVATION DU SERVEUR

À l'affichage du message, copiez dans le répertoire **ASCentralPREMIER** le fichier de sérialisation **cliprod.bin.AXN** que vous avez reçu par mail.

À partir de l'écran **Initialisation du serveur PREMIER** vous devez saisir le **nom du poste serveur** et votre **N° CLIENT** que vous trouverez sur votre facture.

Si vous avez fermé le logiciel, ouvrez le répertoire **ASCentralPREMIER**, faites un clic droit sur le fichier **Initialisation\_serveur\_anywhere** et sélectionnez « **Exécuter en tant qu'administrateur** ».

## 4. PARAMÉTRAGE DU SERVEUR

À partir de l'écran **Initialisation du serveur PREMIER** cliquez sur « **Paramétrage** » et cliquez sur « **Récupération de l'ancien serveur** » pour intégrer vos données de paramétrage.

### ATTENTION :

L'administration d'**AUDITSOFT® PREMIER SERVEUR** se fait maintenant directement à partir de votre poste **AUDITSOFT® PREMIER**.

Vous disposez d'un bouton d'accès à l'administration du serveur à partir de l'écran d'accueil **AUDITSOFT® PREMIER**.





「MISE À JOUR DU LOGICIEL」

AUDITSOFT®

PREMIER SERVEUR

## AVANT LA MISE À JOUR

### Points à vérifier avant l'installation

- 1 - Vous devez pouvoir accéder au disque dur.
- 2 - Vous devez posséder les droits d'administrateur.
- 3 - Vous devez disposer d'une connexion Internet.
- 4 - Toutes vos applications doivent être fermées.

# 1. PRÉPARATION DE LA MISE À JOUR

## Configuration requise

- Processeur : 2 GHz ou supérieur
- Mémoire vive : 3 Go minimum - Définition écran : 720 x 1270 minimum
- Espace disque minimum : 100 Go
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® Serveur 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 ou versions ultérieures
- Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits)

## 2. MISE À JOUR

### AVERTISSEMENT

**Si l'installation n'arrive pas à arrêter le service pour lancer la mise à jour, vous devrez procéder de la manière suivante :**

- Aller dans le gestionnaire des services
- Faire un clic droit sur « Service Serveur Premier AUDITSOFT »
  - Puis « Arrêter » avant de cliquer sur « Recommencer » sur la fenêtre d'installation

À partir de la Landing Page : <http://www.efl.fr/auditsoft>

Cliquez sur le bouton « **J'installe** » pour lancer l'installation du produit.

Cliquez sur le bouton « **Exécuter** » pour lancer l'installation de la mise à jour. L'installation se fait automatiquement au bout de quelques secondes.

Avec le navigateur Mozilla, cliquez sur le bouton « **Enregistrer** » pour copier le fichier **AUDITSOFT\_PREMIER.exe** sur votre disque dur.

Double-cliquez sur ce fichier et laissez-vous guider pour l'installation.

À l'option « **Tout le monde** » ou « **Seulement moi** », sélectionnez « **Tout le monde** ».

# ASSISTANCE TECHNIQUE



PAR TÉLÉPHONE

---

**01 41 05 77 00**

(Numéro non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00



SUR NOTRE SITE INTERNET

---

Connectez-vous sur [www.efl.fr](http://www.efl.fr)



EDITIONS  
FRANCIS LEFEBVRE